

Zoiper (iOS)

設定マニュアル

Ver1.0.1 2021/06/27 作成
Ver1.0.0 2019/11/28 作成

はじめに

本説明書は「Zoiper iOS」についてご説明いたします。
当アプリケーションをご使用する際に、本説明書を読むことでご理解いただき
お間違えの無いようにご利用ください。

ZoiperはZoiper Software社が提供する無料で使用できるソフトフォンです。
当アプリケーションの動作を弊社が保証するものではありません。
Zoiper自体の詳しい操作方法やご質問については、Zoiperサポートページをご確認ください。
<https://www.zoiper.com/en/support/home>

動作確認

当アプリケーションは下記以外では動作確認しておりません。

iOS12


お使いのOS・機種によっては動作が安定しない場合がございますのでご了承ください。

互換性情報は下記のzoiper資料をご確認ください。

<https://apps.apple.com/jp/app/zoiper-lite-voip-soft-phone/id438949960>

Zoiperのインストール・設定 (iOS)


AppStoreにてZoiperをインストールします。




初期画面では通知、カメラ、マイク、連絡先へのアクセスについて全て「許可」します。




Push Proxy Service(トライアル後有料)を利用する場合はSubscribeを、使用しない場合はDo not show




Settingsをタップ




Accountsをタップ




+をタップ




Yesをタップ




SIP accountをタップ



アカウント設定(設定は次ページ)



Zoiperのインストール・設定 (iOS)




Account Name : **ユニーク OR 端末ID**(CTIの場合)
Domain : **ログインサーバー:25060**
例) sipx.xxxxxx.com:25060
CTIの場合は25060は不要です。
User Name : **ユニーク or 端末ID**
(CTIの場合)
Password : **端末パスワード**
Caller ID : **電話番号**


* 設定情報はユニーク詳細ページでご確認ください。

入力後、Registerをタップ


登録成功の場合、OKと表示



登録失敗の場合、Failedと表示
設定に誤りがないかご確認ください。




Accountsをタップしてダイヤルパッド画面に戻ります。Readyとなっていれば発着信可能です。




Zoiperのインストール・設定 (iOS)

STUNをOFFにする

Settingsを選択しAccountsを選択します。その後、表示されるアカウントをタップします。




Network Settingsを選択し、Enable STUNをOFFにします。




Zoiperのインストール・設定 (iOS)

通話履歴




通話履歴表示
左側に受話器マーク: 発信履歴
赤字で記載: 不在着信
番号のみ: 着信



履歴の右部の！マーク
タップで電話帳に追加
できます。


電話帳



電話帳はiOS標準の電話帳と
同期されます。

Zoiperのインストール・設定 (iOS)

DTMFの設定 (必要に応じて設定します)



コーデック設定 (必要に応じて設定します)

