

AGE phone (Windows, Mac)

設定マニュアル

Ver1.0.0 2019/11/20 作成

Ver1.0.1 2020/1/8 作成

* AGEphoneは株式会社ageetの製品です

はじめに

本説明書は「AGEphone」についてご説明致します。

当アプリケーションをご使用する際に、本説明書を読むことでご理解いただきお間違えの無いようご利用ください。

AGEphoneは株式会社ageetが提供する無料で使用できるソフトフォンです。

株式会社ageetのオフィシャルページ：<https://www.ageet.com/>

※画面は旧バージョンで説明している場合があります。ご了承ください。

当アプリケーションの動作を弊社が保証するものではございません。

Windows、macOSに対応しています。

動作確認

当アプリケーションは、下記以外では動作確認しておりません。

対応OS	Windows 7/8/10以降 Mac OSX(10.12および10.13)
------	--

※Windows向けのAGEphoneは、弊社転送サービスに対応しておりません。

保留転送(#9)やブラインド転送(#8)をご利用の場合は他のアプリケーションをご利用ください。

目次

はじめに(動作確認)	P. 2
目次	P. 3
～AGEphone のインストール及び設定～	
インストール手順	P. 5
アカウント設定	P. 6 - 7
電話をかける / 受ける	P. 8
電話帳および通話履歴を使用する	P. 10-11

～AGEphone のインストール及び設定～

インストール手順

～AGEphoneの設定～

インストール

AGEphoneのダウンロードページにアクセスしてください。


<https://www.ageet.com/agephone>

ご利用の端末を選択します。(このマニュアルではFree バージョンをダウンロードし説明しています)



AGEphone (エイジフォン) は高音質なIP電話の発信・応答を可能にするソフトフォンです。
PCやスマホにインストール&簡単な設定をするだけで、その端末は電話機能を持つことができます。


AGEphone は様々なプラットフォームに対応しています。
Windows 7/8/10、Mac OSX(10.12および10.13)、iPhone、iPad、Androidで動作を確認しています。



ご利用の端末を選択。

ダウンロードしたファイルを実行し、インストーラーの指示に従って AGEphone をインストールします。

例: Windowsの場合。次へを押してインストールを完了させてください



アカウント設定

～AGEphoneの設定～

Windowsの場合

アプリを開き、Settingを押しアカウント情報を入力します。



① SIP Server

「ログインサーバ:25060」と入力して下さい。

② User ID

ユニーク(UID)を入力します。

ユニーク(UID)とログインサーバは、
お客様管理ページの
ユニーク詳細画面で確認できます。

③ Password

設定したユニークの端末パスワードを
入力します。

Macの場合



① SIP ドメイン

「ログインサーバ:25060」と入力して下さい。

② 電話番号

ユニーク(UID)を入力します。

ユニーク(UID)とログインサーバは、
お客様管理ページの
ユニーク詳細画面で確認できます。

③ パスワード


設定したユニークの端末パスワードを
入力します。

アカウント設定


～AGEphoneの設定～

それぞれ登録が完了すると以下のようにReadyとなります。

Windows



Mac



登録完了後、弊社の管理画面「ユニーク一覧」で状態が ✓ になっていることをご確認ください。

▶ ユニーク一覧

全表示 SIP端末 クラウドPBX(ワイモバイル) 発着転送 会議室 発信仕分 その他

ユニークリスト [IPアドレスブロック警告ログ](#) [その他の警告ログ](#)

解約	解約取消	詳細	ユニーク▲▼	状態 ?	名称▲▼	所属▲▼	ピックアップ グループ		
								内線	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			Default	200	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			Default	201	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			Default	202	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			Default	203	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			Default	204	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			Default	205	

電話をかける / 受ける


～AGEphoneの設定～

電話をかける




受話器ボタンを押すと
発信します。

電話を受ける



Acceptを押して電話を受けます。



※Windows版のみポップアップが出ます

電話を拒否する場合は、Rejectを押します。

～AGEphone のご利用方法について～

電話帳および通話履歴を使用する

～AGEphoneの利用方法～

Windowsの場合

Contactsをクリックすると電話帳が開きます。



- ・新たに電話帳に連絡先を追加する場合

Address Book → Add

- ・電話帳から電話をかける場合

対象の連絡先の上で右クリック→発信

- ・履歴から連絡先を追加する場合

対象の通話履歴の上で右クリック→アドレス帳に追加

- ・履歴から電話をかける場合


対象の通話履歴の上で右クリック→発信

※Viewより電話帳と履歴を切り替えられます

電話帳および通話履歴を使用する

～AGEphoneの利用方法～

Macの場合



通話履歴を確認することができます。

また、履歴をダブルクリックすることで発信をすることができます。

※Mac版には連絡先の追加はできません。

履歴のみの確認となります。